



Een bezoeker kan direct naar een appartement bellen zonder de scrolltoetsen te hoeven gebruiken. (Deze functie is alleen beschikbaar op scroll intercoms) Voor deze functionaliteit **MOET** u een 'tidslot' aanmaken

STAP 1: Log in op uw account op Intratone.info en klik op "Mijn residenties" in het menu aan de bovenkant.


STAP 2: Selecteer de residentie waar u een badge of een remote voor zou willen aanmaken (Indien u nog geen residentie heeft aangemaakt, dient u deze eerst aan te maken)



STAP 3: Klik op het appartement waar u de badge voor gaat aanmaken



STAP 4: Klik op "Aanmaken".



STAP 5: Op dit scherm klikt u op "Badge aanmaken".



STAP 6: U kunt de USB programmeur gebruiken om de code van uw badges te lezen. Als USB Programmeur nog niet geïnstalleerd is, klik dan op de rode link "Klik hier om de USB programmeur te gebruiken". Als USB programmeur is geïnstalleerd, verdwijnt het bericht en wordt het bolletje groen.

STAP 7: Hier kunt u het nummer invoeren dat op uw badge is gegraveerd. Dit veld wordt automatisch ingevuld als u een badge op de USB programmeur plaatst.

STAP 8: Selecteer onder autorisatie "Keuze van geautoriseerde ingangen" om uw machtigingen voor de badge in te stellen.

STAP 9: U kunt een tijdslot toewijzen om de badge alleen op bepaalde tijden te activeren.

STAP 10: Klik op "Registreren"

The screenshot shows a web form titled "De badge" with the following fields and callouts:

- 6**: A red link "Klik hier om de programmeerder te gebruiken" next to a USB programmer icon.
- 7**: A text input field for the badge number.
- 8**: A checkbox labeled "Datum deactivering badge".
- 9**: A dropdown menu for "Autorisatie" with the selected option "1". Below it, a label "De autorisatie heeft betrekking op de volgende toegangen:" and a dropdown for "Voordeur" with the selected option "-Keuze van een bereik-".
- 10**: A blue button labeled "Registreren".

At the bottom of the form, there is a grey box with the text: "Houd de nieuwe badge op de USB programmeur of voer het serienummer in!"